

SelectLine einfach erklärt

SL.MDE – manuelle Lagerung



SelectLine[®]
SOFTWARE

Inhaltsverzeichnis

SelectLine einfach erklärt SL.MDE – manuelle Lagerung.....	0
1 Worum geht es?	2
2 Was ist das?	2
3 Wen betrifft es?.....	2
4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine	3
4.1 Einlagern / Auslagern / Umlagern	3
4.1.1 Artikel auswählen.....	4
4.1.2 Menge erfassen.....	7
4.1.3 Lager festlegen	7
4.2 Belege abschließen oder pausieren.....	10
4.2.1 Beleg abschließen.....	10
4.2.2 Beleg pausieren.....	10

SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung

1 Worum geht es?

Artikel mit SL.MDE manuell ein-, aus oder umzulagern und direkt an die SelectLine Warenwirtschaft zu übergeben. Die Abkürzung „MDE“ steht für „**M**obile **D**aten **E**rfassung“

2 Was ist das?

SL.MDE ist ein Zusatzprogramm. Es ist eine Webanwendung für mobile Terminals oder Handheld-Computer (MDE-Geräte). Durch Scannen oder Eingaben werden Artikel manuell ein, aus- oder umgelagert.

3 Wen betrifft es?

SL.MDE wird von **Mitarbeitern im Lager** verwendet um Artikel manuell ein, aus- oder umzulagern. Die Daten werden direkt an die SelectLine Warenwirtschaft übergeben. Dort ist die Lagerungsaktion sofort sichtbar. Die Mitarbeiter wissen so immer wo der Artikel sich aktuell befindet.

SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung

4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine

Auf dem MDE-Gerät wird auf der Startseite „Manuelle Lagerung“ gewählt.




Danach wird eine Liste mit allen noch offenen Lagerungen angezeigt. Von hier aus können [neue Belege](#) angelegt oder [pausierte Lagerungen](#) fortgeführt werden.

Beleg auswählen ✕	
Neuer Beleg	
Filtern	
15000003 03.06.2015	▼
15000005 03.02.2017	▼
15000006 15.03.2018	▼

4.1 Einlagern / Auslagern / Umlagern

Über den Auswahlpfeil im Dialog „Manuelle Lagerung“ wird die gewünschte Aktion „Einlagern“, „Auslagern“ oder „Umlagern“ gewählt.



SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung

4.1.1 Artikel auswählen

Die Erfassung der Artikel kann über verschiedene Wege erfolgen:

- Artikel durch Scannen auswählen
- Artikel durch Tastatureingabe auswählen
- Artikel über die Lupe 🔍 suchen

4.1.1.1 Artikelsuche durch Scannen

Die Artikelnummer wird durch Scannen im Feld „Artikel“ angezeigt. Der Cursor muss dafür im Feld „Artikel“ stehen. Nach dem Scannen wird die Artikelbezeichnung unter dem Feld „Artikel“ angezeigt. Sie können die Artikelnummern, EAN, Hersteller-Artikelnummern, Serien- und Chargennummern, Referenzen und Zusätze scannen.

Manuelle Lagerung

Einlagern ▾

Artikel

120001 🔍

Schlauchwagen ⓘ

Menge

- [] +

Stück ▾

Lager


[] ...

Einlagern

SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung

4.1.1.2 Artikelsuche durch Tastatureingabe

Die Artikelnummer geben Sie direkt in das Suchfeld „Artikel“ ein. Nach dem Bestätigen durch Enter, wird der Artikel angezeigt. Die Artikelbezeichnung steht unter dem Feld „Artikel“.




Wird eine unbekannte oder unvollständige Artikelnummer, EAN-Nummer, Referenz, Serien- oder Chargennummer oder ein unvollständiger Zusatz eingegeben eingetragen, öffnet sich der Dialog „Artikel suchen“. Darin kann nach dem eingegebenen Wert gesucht werden.



SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung


4.1.1.3 Artikelsuche über die Lupe

Durch Betätigen des Schalters mit der Lupe 🔍 öffnet sich der Dialog „Artikel suchen“.



Die Artikel werden durch Scannen oder Eingeben von vollständigen oder unvollständigen Artikelnummern oder Bezeichnungen gesucht. Die Ergebnisse werden angezeigt, wenn die Eingabe mit Enter oder der Lupe 🔍 bestätigt wird.

Aus der Ergebnisliste kann der entsprechende Artikel durch Drücken auf den Artikel ausgewählt werden.

 Der Infoschalter hinter der Artikelbezeichnung zeigt Informationen über den Lagerort des gewählten Artikels und den dort verfügbaren Bestand. Zusätzliche Artikelinformationen wie Seriennummer, Charge, Mindesthaltbarkeitsdatum und Preismenge werden angezeigt, wenn sie auf den Artikel zutreffen. Durch Drücken auf einen Eintrag wird das Lager und die zusätzlichen Artikelinformationen übernommen, wenn die Angaben vorhanden sind. Über den „Schließen-Button“ oder das Kreuz verlassen Sie den Dialog.



SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung

4.1.2 Menge erfassen

Nachdem der Artikel gewählt wurde, wird die Menge eingetragen, die ein-, aus- oder umgelagert werden soll.

Die Menge kann über die Tastatur oder über die +/- Buttons erfasst werden. Es sind nur positive Mengen erlaubt.

Alle für diesen Artikel in der SelectLine Warenwirtschaft hinterlegten Mengeneinheiten können ebenfalls ausgewählt werden.

Manuelle Lagerung

Einlagern

Artikel
120001

Schlauchwagen

Menge
- 1 +

Stück

Lager

Einlagern

4.1.3 Lager festlegen

Im Feld „Lager“ wird die Nummer des Lagers eingetragen, in das der Artikel ein- oder ausgelagert werden soll.

Manuelle Lagerung
15000011

Einlagern

Artikel
120001

Schlauchwagen


Menge
- 1 +

Stück

Lager
100

Einlagern

SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung


Über den Drei-Punkte-Schalter  kann ein Lager im Dialog „Lager suchen“ ausgewählt werden. Über die Suchzeile kann der Name oder die Lagernummer eingetragen werden. Die Ergebnisliste wird während der Eingabe gefiltert. Es ist außerdem möglich das Lager durch Scannen zu wählen.




Suchbegriff eingeben
100 - Hauptlager
200 - Verkaufsraum
300 - Sperrlager
310 - RMA-Lager
400 - Lager für Produktion
500 - Flächenlager >
510 - Regallager 1 >
520 - Regallager 2 >
530 - Flächenlager >
999 - <leer>


Abbrechen


Beim Umlagern muss das Quell- und das Ziellager ausgewählt werden.



Manuelle Lagerung
15000014


 Umlagern ▾


Artikel
120001 

Schlauchwagen 

Menge
- 1 +

Stück ▾

Lager
100  Hauptlager


Ziellager
200 

Umlagern

SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung

Wird ein Lager ausgewählt, welches für einen anderen Artikel reserviert ist, erscheint folgender Hinweis:

„In diesem Lager sind alle Plätze für andere Artikel reserviert.“



Wenn alle Eingaben erfasst sind, wird der Artikel über den „Einlagern“, „Auslagern“ bzw. „Umlagern“-Button ein-, aus- oder umgelagert und ein manueller Lagerungsbeleg in der SelectLine Warenwirtschaft erzeugt.



Über den Infoschalter vor der gewählten Aktion „Einlagern“, „Auslagern“, „Umlagern“ erhalten Sie eine Übersicht über die bisher ein-, aus und umgelagerten Artikel für den aktuellen Beleg. Sie sehen die Belegnummer und Menge der einzelnen Artikel sowie das Lager. Eingelagerte Artikel werden durch eine positive Menge angezeigt und ausgelagerte Artikel erkennen Sie an der negativen Menge. Umgelagerte Artikel werden mit einer positiven Menge und dem Ziellager angezeigt.


Artikel	Bezeichnung	Menge	Lager
120001	Schlauchwagen	3 Stück	100
120001	Schlauchwagen	-5 Stück	100
120002	Schlauch 1/2"	2 Rolle	200

SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – manuelle Lagerung

4.2 Belege abschließen oder pausieren

Wenn alle Artikel ein-, aus und/oder umgelagert sind, beenden Sie die Eingabe über .

Sie gelangen dann in einen Dialog um den Beleg abzuschließen oder zu pausieren.



4.2.1 Beleg abschließen

Der „Beleg abschließen“-Button schließt den Beleg ab. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit den Beleg zu drucken. Sie gelangen dann automatisch zur Startseite und können die nächste Aktion starten. Über das Kreuz verlassen Sie den Dialog.

4.2.2 Beleg pausieren

Der „Beleg pausieren“-Button schließt den Beleg nicht ab. Die Bearbeitung wird unterbrochen. Eine nicht beendete manuelle Lagerung kann zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt und dann abgeschlossen werden. Über die Nummer der Lagerung kann die pausierte Lagerung unter „manuelle Lagerung“ wiedergefunden werden.

Wird die Lagerung abgeschlossen, wird sie aus der Liste der pausierten Lagerungen entfernt.